




## 1. Choix du pays ; France




## 2. Choisir ; français



### 3. Ignorer




### 4. Nommer l'appareil « Ordi » puis suivant ;




5. Se connecter au réseau local ;




6. Une fois connecté, choisir de » configurer pour une utilisation personnel » ;




## 7. Faire suivant



8. Se connecter avec « 0@0.com » et « 0 » pour le mot de passe car nous n'avons pas encore de compte Microsoft et faire « suivant » (même si cela indique une erreur car le compte n'est pas reconnu mais cela permet de passer à l'étape suivante);



## 9. Inscrire « Ordi » pour l'utilisateur



Qui utilisera cet appareil ?

Vous utiliserez ce nom pour vous connecter à votre appareil.

Entrez votre nom

SesamePC


**Ce compte concerne-t-il un enfant ou un adolescent ?**

Si c'est le cas, envisagez de vous connecter avec un compte Microsoft. Lorsque les jeunes membres de la famille se connectent avec un compte Microsoft, ils bénéficient de protections de la confidentialité en fonction de leur âge. Les parents et les tuteurs peuvent également configurer un groupe familial avec Microsoft Family Safety.

Pour plus d'informations, utilisez un autre appareil et visitez [aka.ms/accounttype](https://aka.ms/accounttype).

Suivant

## 10. Ne pas mettre de mot de passe et faire suivant, on verra dans le futur l'utilité de l'appareil ;



←

Créer un mot de passe facile à retenir

Vérifiez que vous choisissez quelque chose dont vous vous souviendrez sans faute.

Saisir un mot de passe

Mot de passe


**Ce compte concerne-t-il un enfant ou un adolescent ?**

Si c'est le cas, envisagez de vous connecter avec un compte Microsoft. Lorsque les jeunes membres de la famille se connectent avec un compte Microsoft, ils bénéficient de protections de la confidentialité en fonction de leur âge. Les parents et les tuteurs peuvent également configurer un groupe familial avec Microsoft Family Safety.


Pour plus d'informations, utilisez un autre appareil et visitez [aka.ms/accounttype](https://aka.ms/accounttype).

Suivant


11. Ensuite cliquer sur « non » ;




12. Encore « non » ;



13. Cliquer sur « obligatoire uniquement » ;




14. Puis sur « non » ;






15. Encore « non » ;




16. Encore « non » ;






17. Faire « ignorer » ;



18. Choisir « ne sauvegardez mes fichiers » ;




19. Maintenant faire « non merci » (on verra plus tard la version à installer si besoin);




20. C'est parti !




21. Maintenant le PC se rallume et on peut aller dans les paramètres



22. Puis sur Windows update afin de chercher les mises a jour et les installer pour finaliser l'installation.



23. Supprimer des éléments de la barre de tâches comme « Microsoft store », faire un clic droit dessus et cliquer sur « détacher de la barre de tâches » ;



24. Puis cliquer droit sur la barre de tâches ;



25. Et décocher « vue tâches » et « Widgets » afin de garder juste la barre de recherche, Microsoft Edge et l'explorateur Windows ;

